

(APP Help) Podešavanje drajvera za štampu

DRAJVERI ZA ŠTAMPANJE

Kompletna štampa se odvija preko tzv. drajvera za štampanje. Ovde se definišu novi i menjaju postojeći drajveri za štampanje.

F2 – Kreiranje novog drajvera

F3 – Brisanje drajvera

F4 – Izmena drajvera

F5 – Kopiranje drajvera

F10 – Podešavanje DPRINT.INI

Enter – Izmena drajvera

Alt-W – Snimanje drajvera u clipboard

Alt-R – Učitavanje drajvera iz clipboarda

Space – Izbor određenog štampača.

Svaki drajver sadrži podatke o formatu strane, sekvencama koje podešavaju štampač i slično. Ceo drajver je podeljen na nekoliko celina: OPCIJJE, FORMAT, RAZNO i KODOVI. Osim standardnim komandama, ovim delovima možete pristupiti i kombinacijom Alt-1..Alt-4. Sva podešavanja važe trajno. Ukoliko se neki od parametara promeni privremeno (prilikom pregleda dokumenta pre štampe), uvek se vraća na vrednost koja se ovde zada. Treba zadati sledeće parametre:

KVALITET ŠTAMPE – Da li će kvalitet štampe biti bolji ili lošiji.

HEDERI – Da li treba štampati zaglavlje svake strane.

FUTERI – Da li treba štampati podnožje svake strane.

AMBLEM – Da li se na početku štampa logotip firme.

KONTINUALNO ŠTAMPANJE – Ukoliko se ova opcija uključi, dokument od više strana se štampa tako što se ceo dokument bez pauze šalje na štampač. U suprotnom se pravi pauza posle svake strane.

ŠIRINA STRANE – Broj znakova u jednom redu.

BROJ REDOVA PO STRANI – Broj redova koji mogu da stanu na jednu stranu.

LEVA MARGINA – Leva margina u broju znakova.

DESNA MARGINA – Desna margina po broju znakova.

GORNJA MARGINA – Gornja margina po broju znakova.

VISINA PAPIRA – Ovde se zadaje fizička visina papira i to podataka koji se direktno šalje štampaču.

BOLD ON - Sekvenca za pojačanu štampu.

BOLD OFF - Isključenje bold štampe.

UNDERLINE ON - Podvučena štampa

UNDERLINE OFF - Isključena podvučena štampa

LARGE ON - Velika slova

LARGE OFF - Isključena velika slova

NORMAL - Uključena normal štampa

RESET - Sekvenca za resetovanje štampača

HIGH QUALITY - Visok kvalitet

LOW QUALITY - Nizak kvalitet

FORM FEED - Oznaka za sledeću stranu

CONDENSE ON - Sitna štampa

CONDENSE OFF - Isključena sitna štampa

DUŽINA STRANE - Sekvenca za postavljanje dužine strane.

INICIJALIZACIJE - Sekvenca za redosled inicijalizacije štampe. Svako slovo označava određenu akciju:

R - Reset štampača

D - Download fonta

L - Podešavanje dužine strane

Q - Kvalitet štampe

S - Veličina slova

A - Amblem

N - Normal

T - Gornja margina

TABELA ZAMENA - U ovoj tabeli se podešava tabela zamena iz internog YUSCII rasporeda programa u raspored koji koristi štampač.

AMBLEM - Izbor amblema iz spiska.

DATOTEKA ZA DOWNLOAD - Naziv datoteke za download fonta.

PORT - Izbor porta na koji se štampa. Bira se LPT1, LPT2, LPT3, DAT, FILE ili QUEUE. LPT1-LPT3 označavaju štampu direktno na port. DAT označava da štampu treba preusmeriti u privremenu datoteku. FILE ima sito značenje, s tim što se u redu KOMANDA zadaje naziv datoteke u koju treba iskopirati rezultat. QUEUE je specijalna oznaka koja označava kopiranje u red za štampanje. U tom slučaju se u KOMANDA zadaje naziv direktorijuma u kome se generišu print datoteke (oblika su 001234.PRN).

KOMANDA - DOS komanda koju treba izvršiti posle završene pripreme štampe. Izveštaj se nalazi u datoteci sa oznakom . Ukoliko je izabrana opcija FILE ili QUEUE ovde se zadaje naziv datoteke odnosno direktorijuma u koji ide štampa.

VISINA AMBLEMA - Broj redova koje zauzima amblem.

MEMORIJA - Memorija potrebna za štampu u KB (samo ako se štampa vrši eksternom komandom).