


Aktivacija cena

Aktivacija cena je procedura kojom se cene iz jednog (korisničkog) cenovnika kopiraju u izabranom trenutku u cenovnike PC jednog ili više magacina.

Ideja aktivacije cena je da se jedan korisnički cenovnik koristi za jedan ili više VP magacina, odnosno za jedan ili više MP magacina (prodavnica). Tokom dana se u tom cenovniku menjaju cene, a onda se u određenom trenutku (recimo ujutru pre početka rada ili uveče po završetku rada) uradi aktivacija cena koja, u stvari, podrazumeva kopiranje cena iz tog korisničkog cenovnika u prodajne cenovnike za izabrane magacine. Tom prilikom mogu i automatski da se kreiraju nивелације за articke kojima je cena promenjena.


Aktivacija se radi tako što se u podmeniju *Zalihe / Cenovnici* kurzor (roze pravougaonik na slici dole) pozicionira u kolonu u kojoj se nalazi korisnički cenovnik iz kojeg želimo da kopiramo cene i pritisne taster F6. Nakon toga se otvara prozor kao na slici dole:



Prva opcija (*Za artikel*) služi za izbor artikala na koje će aktivacija biti primenjena, odnosno da li se odnosi na sve articke, označene (označavanje se vrši pritiskom na taster enter kada se kurzor nalazi u koloni sa oznakom >) ili neoznačene.

Druga opcija (*Vrste artikala*) služi za izbor vrsta artikala na koje će aktivacija biti primenjena (mogu biti izabrane sve vrste ili samo označene).

Treća opcija (*Magacini*) služi za izbor magacina na koje će aktivacija biti primenjena. Da bi se ušlo u formu za izbor magacina potrebno je da se pritisne taster Space (blanko, razmaknica) ili strelica desno, kada se kurzor nalazi u trećem redu na oznaci “->” kao na slici ispod:



U novootvorenoj formi se jednim pritiskom na taster Enter otvara polje (“pobeli”) u koloni *Magacin*, a drugim pritiskom na taster Enter se dobija spisak postojećih magacina. Izbor

magacina se vrši takođe pomoću tastera Enter. Kursor zatim prelazi u kolonu *Reg.niv* gde takođe dva puta za redom treba pritisnuti taster Enter i onda iz spiska ponuđenih registradora nивелација, takođe tasterom Enter, treba izabrati odgovarajući regulator.

Za dodavanje svakog sledećeg magacina potrebno je pritisnuti taster Space koji dodaje novi red za izbor sledećeg magacina i onda se ponavlja procedura opisana u prethodnom pasusu.

Po završetku izbora magacina i odgovarajućih regulatora nивелација treba pritisnuti taster Esc da bi se zatvorila forma za izbor magacina.

Četvrta opcija (*Svi artikli*) određuje da li da bude izmenjena cena i artiklima čija je količina u konkretnom magacinu nula. Ukoliko se pomoću tastera Space ili X uključi ova opcija (pojaviti se X između zagrada), to znači da će nova cena biti upisana u cenovnik PC i za articke kojima je količina u tom magacinu jednaka nuli.

Peta opcija (*Gen.nivelacija*) određuje da li će biti automatski generisane nивелације za articke kojima je cena promenjena u odnosu na tekuću cenu u cenovniku PC. Ukoliko se uključi ova opcija, to znači da će nивелације biti kreirane u izabranim regulatorima.

Pritiskom na taster Enter na toj zadnjoj opciji vezanoj za generisanje nивелацијa zatvara se forma sa opcijama i pojavljuje se prozor sa kontrolnim pitanjem: "SIGURNO AKTIVIRATE CENOVNIK?". Ukoliko odgovorite sa DA aktivacija cena će biti izvršena, a ukoliko odgovorite sa NE, aktivacija neće biti izvršena. Bez obzira na izabrani odgovor sve izmenjene opcije biće upamćene tako da će prilikom sledeće aktivacije odmah biti ponuđene iste opcije.

NAPOMENA: Ukoliko u bilo kom trenutku dok birate opcije pritisnete taster Esc, prozor za aktivaciju će se zatvoriti i sve izmene opcija koje ste eventualno uradili neće biti upamćene.