

# Skript komande

U skriptovima se mogu koristiti sledece komande:

```
// komentar // Red koji pocinje ovako je komentar
%CCHAR # // Izmena kontrolnog karaktera. Na primer, posle ove komande sve
%COMMAND x := 1 // Izracunavanje izraza, funkcije ili procedure. Na primer, moze
%IF x > 0 // Klasicna IF naredba.
%ELSE // Ukoliko je uslov iza IF ispunjen, izvrsavaju se sve naredbe do
%ENDIF
%WHILE x > 0 // Klasicna WHILE naredba. Sve dok je uslov ispunjen, izvrsavaju
%EXIT // Ukoliko dodje do naredbe EXIT, ciklus se prekida.
%ENDDO
%RETURN // Trenutno prekida izvršenje skripta.
%PAGE // Forsira prelazak na novu stranu (PageBreak)
%JUSTIFY ON/OFF // Ukljucuje ili iskljucuje poravnanje teksta sa desne strane.
%COMMAND PageNL(66) // Određuje maksimalni broj redova po strani.
%COMMAND PageW(130) // Određuje maksimalan broj karaktera u redu.
%SPACING 2 // Podesava spacing - razmak izmedju redova kod stampe
%HEADER // Definisane hedera za preview izvestaja - sav tekst izmedju ov
%ENDHEADER
%CENTER Pera // Ispisuje tekst PERA centrirano
%LINE 50 // Odredjuje koliki ce biti maksimalni red (char). Sve vise od ov
%CONDENSE ON|OFF // Ukljucuje ili iskljucuje kondenzovanu stampu

%LOGO ON|OFF // Ukljucuje stampu logotipa
%LOGOLEN 10 // Visina amblema
%AFILE file // Naziv datoteke sa amblemom
%PICTURE I:\LOGO.BMP // Štampa sliku sa opcijama Resize i Overwrite
%CONTINUE ON|OFF // Kontinualno stampanje
%QUALITY ON|OFF // Kvalitet stampe
%DOWNLOAD romanyu.dwn // Datoteka za download
%CUTLINE ON|OFF // Da li seci linije duze od zadate sirine?
%LEFT 10 // Uvuci sav tekst 10 chr
%LEVEL ON|OFF // Da li ispisivati crtice u help liniji prilikom analize skripta
%ANAME amblem // Definisise naziv amblema
%PHEADER ON|OFF|niz // Ukljucuje heder strane i definise ga.
%ENDPHEADER
%FOOTER ON|OF|niz // Ukljucuje futer strane i definise ga
%ENDFOOTER
%DBEVAL QOut(a_naziv) // Ova komanda za svaki slog tekuće tabele izvrsava zadati izraz
%DB_FOR x > 0 // FOR zadaje uslov za svaki slog.
%DB_WHILE x &lt; 10 // WHILE je uslov koji se ispituje dok je ispunjen
%DB_NEXT 10 // NEXT definise koliko narednih slogova treba obraditi
%DB_RECORD 11 // RECORD tacno navodi broj sloga
%DB_REST REST|ALL // REST odredjuje da li treba obraditi samo preostale slogove
%SELECT Pera // Selektovanje tekuće tabele
%SEEK "123" // Trazenje po indeksu zadate vrednosti
%SKIP -1 // Pomeranje pokazivaca sloga
%GO BOTTOM // Pomeranje na poslednji slog
%GO TOP // Pomeranje na prvi slog u tabeli
%TRACE ON|OFF // Trace mod za debug
%ECHO ON|OFF // Da li se formatirani izlaz ispisuje
%NOCP% // Ukidanje kodne strane, zgodno za ispis e-mail adrese
```