

# **Transfer - interni nalozi**

**SEND INT <pref.reg>** – Slanje internih naloga.

/tip=X – kod internih naloga forsira određeni tip dokumenta: Ulaz, Izlaz ili Prenos.

/ec – forsira da se izlazne cene kod internih prenosa prepišu u ulazne cene.

/niv – kod kreiranja internog ulaza će se automatski kreirati dve nivelacije koje “ravnaju” ulaznu i postojeću cenu.

/reg=XXX – kod internih prenosa se forsira registrator.

/dev – dokument se tretira kao devizni i polazni iznosi se množe navedenim deviznim faktorom.

/din – dokument se tretira kao dinarski i polazni iznos se deli navedenim deviznim faktorom, kako bi se dobio devizni dokument.

/mag1= – forsira prvi magacin kod internih prenosa na

/mag2= – forsira drugi magacin kod internih prenosa na

/not – Preneti dokumenti se ne označavaju oznakom “t”

/nokal – Ne prenose se kalkulacije (prodajne cene se i dalje prenose)

/uf – Interni nalozi se prenose kao UF. Zajedno sa ovom opcijom može se koristiti /dob= – forsiranje dobavljača kod prenosa naloga kao UF. Opcija /mag= forsira zadati magacin.

/par= filtrira samo interne naloge na kojima je upisan određeni partner.

/nod – kod konverzije u UF ne upisuje se datum.

/ifm1= – slanje internih prenosa čiji je magacin 1 jednak zadatom (šifra magacina).

/ifm2= – slanje internih prenosa čiji je magacin 2 jednak zadatom (šifra magacina).

/test= – testira artikle pre slanja naloga. Ako nije ispunjen neki od uslova, nalog se ne šalje a korisnik dobija obaveštenje. Mogu se testirati sledeći elementi:

S – da li postoji šifra artikla

B – da li postoji bar-kod artikla

C – da li je definisana prodajna cena

K – da li nalog ima kalkulaciju

/mag1=MAG1 i /mag2=MAG2 – forsiranje magacina, u zavisnosti od toga koji magacin želite da zamenite.

/art – ovom komandom nalaže se prenos podataka o artiklima na dokumentu.

/orea – trasfer samo naloga koji su realizovani.