


Status servera / podešavanje programa / ažuriranje podataka

Status servera

Da bi portal/web servis funkcionisao, neophodno je da se uspostavi puna komunikacija između svih komponenti sistema. Neophodno je funkcionisanje sledećih komunikacionih kanala:


- Komunikacija između AQL servera i WebAQL-a
- Komunikacija između WebAQL-a i Wingsovog servera



Edit

Podešavanja

Napomena : Ručno podešavanje WebAQL-a putem settings fajla.



- **Standard\Service mode** : Predstavlja režim rada WebAQL-a (prilikom prelaska iz jednog u drugi mod potrebno je malo vremena kako bi se sistemski resursi oslobodili, tipa PORT itd). Ukoliko se WebAQL pokreće u servis modu, moguće je izabrati sistemskog korisnika pod kojim će se pokrenuti.
- **Auto start** : Ova opcija omogućuje automatsko startovanje WebAQL programa prilikom podizanja sistema (ukoliko je program u standard modu automatski se pokreće komunikacija sa serverom kao i AQL server ako je štikliran).
- **Auto detekt.** : Automatsko preuzimanje spoljne IP adrese prilikom pokretanja.
- **IP:Port** : Adresa na kojoj će WebAQL čekati pozive servera, ukoliko se polje ostavi prazno WebAQL će preuzeti spoljnu adresu preko servera (ova opcija je namenjena za direktno povezivanje računara sa mrežom - ne preko rutera).
- **Ažuriranje IP** : Vremenski interval na koji će se ažurirati IP adresa računara u bazi. Ukoliko je interval 0 neće biti ažuriranja (Korisna opcija za fiksnu IP adresu).
- **Dir. za mapiranje** : Podešavanje putanje do Wings direktorijuma i slova za substituisanje diska.
- **APP** : Naziv APP direktorijuma (ako se ne unese ništa, podrazumeva se App).
- **Virtuelni disk** : Slovo za substituisanje/mapiranje diska (ako se ne unese slovo, preskače se subst/net use).
- **AQL dir.** : Direktorijum u kome će se smeštati fajlovi AQL servera.
- **Parametri** : Proizvoljni parametri koji se prosleđuju APP-u, najčešće godina poslovanja (Id programa) koju je potrebno učitati.

- **Korisnik/Lozinka** : App korisnik i lozinka pod kojim će se pokretati AQL server.
- **AQL Auto start** : Automatsko pokretanje AQL servera, zajedno sa logikom za komunikaciju sa serverom unutar WebAQL-a. Ukoliko se ovo polje ostavi praznim, AQL server mora da se pokrene ručno izvan WebAQL programa.
- **AQL Auto restart** : Automatsko restartovanje AQL servera (u zakazano vreme).
- **Start/Stop** : Pokretanje i zautavljanje pozadinskih procesa i dela za komunikaciju sa serverom, bez obzira u kom se režimu rada nalazi WebAQL. Ubačeno kako bi se izbeglo gašenje/paljenje programa zbog izmene podešavanja.
- **Ugasi WebAQL** : Ukoliko je WebAQL u standard modu, zaustavljaju se svi pozadinski procesi i gasi program. Ako se u servis modu, gasi se samo GUI.
- **Sačuvaj** : Snimanje podešavanja (u settings.ini fajl). Potrebno je stopirati i ponovo pokrenuti procese (stop/start dugme) kako bi se primenila nova podešavanja.

Edit

Ažuriranje

Radi brže obrade podataka, neke podatke je neophodno keširati na Wingsovom serveru. Ažuriranje keširanih podataka se radi jednom dnevno (**1x**) i na zadati interval (**I**). Vreme ažuriranja, kao i interval se podešavaju u AQLpodešavanjima.

